Финские детские носки или Junasukat

keen Whale

МАНЖЕТА

Набрать 40 петель (+1 для соединения в круг)
Вязать резинкой 2х2 (2 лицевые, 2 изнаночные) 10 рядов

ПАГОЛЕНОК

Ряды 1-2: лицевые.
Ряды 3-6: изнаночные.
Ряды 7-10: лицевые.
Ряды 11-14: изнаночные.
Ряды 15-16: лицевые.
Ряды 17-26: резинка 2х2.
Ряды 27-28: лицевые.
Ряды 29-32: изнаночные.
Ряды 33-36: лицевые.
Ряды 37-40: изнаночные.
Ряды 41-42: лицевые.
Ряды 43-52: резинка 2х2.
Ряд 53: лицевые.

СТЕНКА ПЯТКИ

Пятка вяжется на первой спице поворотными рядами. Всего 10 рядов.

Лицевые ряды (1, 3, 5, 7, 9): снять первую петлю с нитью сзади; *1 петлю снять, 1 петля лицевая* - повторять от * до * до конца спицы. Последнюю петлю провязать изнаночной.

Изнаночные ряды (2, 4, 6, 8, 10): Снять первую петлю с нитью сзади, вязать изнаночными до конца спицы.

ПОВОРОТ ПЯТКИ

Ряд 1 (лицевая сторона): Снять 1 петлю, 12 лицевых, 2 петли вместе с наклоном вправо, 1 лицевая, повернуть работу.
Ряд 2 (изнаночная сторона): снять 1 петлю, 7 изнаночных, 2 петли вместе изнаночной с наклоном влево,1 изнаночная, повернуть работу
Чередовать лицевые и изнаночные ряды, провязывая по две петли (одну до промежутка, другую - после) вместе + 1 лицевую в лицевых рядах / 1 изнаночную в изнаночных. Всего 6 рядов.
Ряд 7: Провязать лицевыми до конца спицы (первую петлю снять).

ПОДНЯТИЕ ПЕТЕЛЬ, КЛИН ПОДЪЕМА, ПРОДОЛЖЕНИЕ УЗОРА

Поднять по 10 + 2 с каждой стороны пятки, вернувшись к круговому вязанию.
Делать убавки на первой спице в каждом нечетном ряду до тех пор, пока не вернетесь к изначальному количеству петель (20 петель на первой спице): 1 лицевая, убавка с наклоном влево в началае спицы; убавка с наклоном вправо, 1 лицевая в конце спицы.
На второй спице возвразайтесь к узору: 4 ряда изнаночными, 4ряда лицевыми, 4 ряда изнаночными, 4 ряда лицевыми, 4 ряда изнаночными.

МЫСОК

Провязать лицевыми два ряда.
Далее делать убавки в каждом ряду в начале и конце обеиз спиц: к начале спицы: 1 лицевая, убавка влево; в конце спицы: убавка вправо, 1 лицевая.
Закрыть мысок ромашкой.